


Tote Bag

en couture anglaise

Patron et coupe


- Tracer sur le tissu et couper ou déchirer aux bonnes dimensions :
 - deux fois le rectangle du sac
 - deux fois le rectangle de anse



- Utiliser les dimensions ci-avant ou calculer les dimensions pour le résultat souhaité en prévoyant bien les valeurs de coutures qui seront nécessaires :
 - pour le rectangle du sac :
 - 1,5 cm de valeur de couture de chaque côté pour les verticales
 - 1,5 cm de valeur de couture pour le fond du sac
 - 6 cm de valeur d'ourlet pour le haut du sac
 - pour le rectangle de anse :
 - 4 x la largeur souhaitée
 - la longueur souhaitée + 12 cm

Assemblage du sac

- Réaliser la couture du fond du sac en couture anglaise :
 - réaliser une première couture envers contre envers à 1 cm
 - repasser couture en crête
 - couper des valeurs de couture de manière à n'en laisser que 3 mm
 - réaliser la deuxième couture endroit contre endroit à 5 mm
- Coudre les coutures verticales et le fond du sac de la même façon




Couture anglaise



Réalisation des anses

- Pour chacune des anses, couper dans le droit fil ou le contre fil (ou déchirer si possible !) une bande de tissu de 12 cm de large et de la longueur souhaitée augmentée de 12 cm
- Plier et repasser la bande en deux dans le sens de la longueur
- Plier et repasser en positionnant les bords du tissu au niveau du pli central
- Le tissu est donc plié en 4 épaisseurs
- Surpiquer toute la longueur



Insertion des anses et ourlet

- Marquer l'ourlet au fer à repasser : plier et repasser le tissu de 2 cm vers l'intérieur deux fois d'affilée
- Insérer 2 cm de l'extrémité des anses dans l'ourlet (les anses sont vers le bas du sac)
- Réaliser la surpiquure de l'ourlet en prenant les anses
- Rabattre les anses vers le haut
- Réaliser une piqûre en rectangle ou en croix au niveau de l'insertion des anses pour plus de solidité